



Налаштування PPPoE з'єднання в **Ubuntu Linux** для роботи з ТРК "Телелан"

Для операційних систем родини Linux існує багато програм і систем для налаштування PPPoE з'єднань. Ми зупинимось на консольній програмі, яка є в комплекті системи. Пізніше, маючи Інтернет, при потребі, Ви можете налаштувати PPPoE довільним чином, в тому числі з використанням звичайних графічних програм чи аплетів панелі.


1) Запустіть консоль (термінал), з головного меню (або за допомогою швидкого запуску: **Alt+F2** та впишіть **gnome-terminal**):




2) В терміналі виконайте команду **pppoeconf**. Пере командою вкажіть **sudo**, щоб завантажити її з правами адміністратора:




3) Програма покаже Вам знайдені мережеві інтерфейси. Серед них повинна бути Ваша мережева плата (eth0, eth1, ...). Натисніть "Так" для продовження:




4) Буде здійснено пошук провайдера на усіх існуючих мережевих інтерфейсах:



5) Якщо мережевий кабель правильно підключено до Вашого комп'ютера, програма швидко перевірить що підключення можливе і запропонує внести певні зміни в налаштування підключення. погодьтесь, натисненням "Так":




6) Вам буде запропоновано ввести ім'я користувача. Ім'я та пароль Ви придумали собі самі коли укладали угоду на користування мережею Інтернет:




Налаштування PPPoE з'єднання в **Ubuntu Linux** для роботи з ТРК "Телелан"

7) Введіть свій пароль:




10) Налаштування завершено! Програма перепитає чи бажаєте Ви щоб з'єднання відбувалось автоматично, під час входу в систему. Виберіть потрібний варіант відповіді.




8) Програма запропонує автоматично додавати в систему адресу DNS-сервера, отриману від провайдера, після підключення. погодьтесь, натиснувши "Так":




11) Програма перепитає чи бажаєте Ви з'єднатись зараз. Оберіть "Так":



9) Програма запропонує змінити максимальний розмір сегменту пакету TCP/IP. погодьтесь, виберіть "Так":



12) Перевірити результат під'єднання можна за допомогою команди **plog**:



13) Примусово розірвати з'єднання можна командою **sudo pon dsl-provider**, знову під'єднатись - командою **sudo poff dsl-provider**.